

iMOV® NAPOMENE O IZDANJU

Ovde ćete naći sve informacije o objavljenim ažuriranjima softvera iMOV® funkcije u budućnosti. Opseg funkcija statusa isporuke opisan je u uputstvima za upotrebu. Ovaj dokument će se kontinuirano ažurirati.

Kako mogu da dobijem ažuriranje?

Ažuriranje se može lako instalirati kod vašeg ovlašćenog prodavca. Jednostavno zakažite sastanak ili posetite jednog od naših ovlašćenih partnera da ažurirate svoj uređaj na najnoviju verziju. Ako je instalacija moguća preko aplikacije MI iMOVE®, ažuriranje možete instalirati i u aplikaciji pod "Sistem > Verzija softvera".

8.5.32

12.2024

Novi sadržaj:

Zbog promene standarda, režim Bluetooth veze sada mora da se aktivira pritiskom na dugme na robotskoj kosilici prilikom dodeljivanja iMOV® lozinki.

Boja dnevnih svetla može se podesiti u MI iMOW® APP.

Napomena o promeni noža u MI iMOV® APP.

Optimizacije:

Abnormalnost nakon ažuriranja na 8.5.9 (trajno belo svetlo nakon ponovnog pokretanja) je fiksna.

Optimizovano rukovanje sa velikim površinama košnje.

Glas izlaz i svetlosni obrazac optimizovan.

Prilagođeno ponašanje proširenja na niskim temperaturama.

Optimizovana Vi-Fi stabilnost i dial-up ponašanje u slabim VIFI mrežama.

Slučajna pojava poruke o grešci (65648) "Temperatura LED matrica previsoka" je sprečena.

Ažuriranje priključne stanice sprečava pojavu grešaka "kratkog spoja na graničnoj žici" i "kratkog spoja na žici vodiča".

Slučajna pojava greške "Greška u komunikaciji između elektronike za napajanje i pristajanje" je fiksna.

Optimizovano ponašanje pristajanja za eksterno instalirane priključne stanice.

Softverska verzija robotske kosilice sada je takođe prikazana u Bluetooth režimu samo u MI iMOV® APP.

Revidirani svi kodovi grešaka (korekcija imenovanja grešaka i korektivne mere)

Glas izlaz i svetlosni obrazac optimizovan.

Slučajna pojava greške "stop tastera" (dugme stop nije verovatno) nakon noćnog restarta je fiksna.

7.9.21

07.2024

Optimizacije:

Revidirana je funkcija za ažuriranje sistemskog vremena robotske kosilice. Greške vezane za vreme su ispravljene. (Netačna i neverovatna vremena košnje, kao i poruke o održavanju i greškama u nelogičnim vremenima).

7.9.4

03.2024

Funkcije:

Nivo napunjenosti baterije sada se može proveriti u zaustavljenom ili usidrenom stanju robotske kosilice preko "Info dugmeta".

Poruke o greškama se sada detaljnije prenose putem glasovnog izlaza robotske kosilice.

Testiranje žice signala sada može da se izvrši u MI iMOV® APP. To omogućava da se suzi da li i koji vodič ili granična žica ima prekid.

Nova funkcija optimizacije ivica dostupna u aplikaciji MI iMOV®. Ovo može poboljšati izgled blizu ivica.

Optimizacija:

Poboljšana vizualizacija iMOW® aktivnosti. Zelena boja označava putovanje do područja košenja i samu košnju. Bela boja se koristi za neproduktivna putovanja (npr. putovanja kući). Oni će biti prikazani za 20 sekundi kada akcija počne.

U slučaju kvara, LED svetlosni uzorak pulsira crveno na prednjoj i zadnjoj strani. U slučaju uslova greške koji moraju biti priznati na samoj robotskoj kosilici, "dugme za zaključavanje" je takođe označeno preko LED dioda.

Govorni izlaz je optimizovan.

Osetljivost senzora za kišu je smanjena kako bi se sprečilo da se proces košenja prebrzo prekine.

6.6.8

01.2024

Funkcije:

Glasovni izlaz kosilice za izbor poruka o greškama.

Ispravke:

Ukupna optimizacija povezivanja, uključujući prebacivanje između Vi-Fi i mobilne mreže.

Fiksna slučajna pojava greške kablovskog signala nakon noćnog restarta.

Fiksna beskonačna petlja tokom samotestiranja kosilice.

Fiksni vremenski pomak na listi događaja.

Funkcija "Start kosilica" može se ponovo aktivirati ili deaktivirati u aplikaciji.

6.4.11

06.2023

i Ažuriranje je dostupno preko aplikacije MI iMOV®

Funkcije:

Proširenje standarda mobilnih komunikacija za optimizaciju povezivanja.

Ispravke:

Uslovi resetovanja za izveštavanje o temperaturi baterije su optimizovani.

Tokom noćne rutine ponovnog pokretanja, pogrešno se pojavila poruka o dugmetu za zaustavljanje. Ova greška je ispravljena.

U retkim slučajevima, iMOV® se zaustavio na ivici. Ova greška je sprečena promenom toka programa.